





Folge 6 Arbeitsschritte: Bündchen ansetzen, Schlaufen ansteppen

Kursiv gesetzte Arbeitsschritte sind im Video zusätzlich gezeigt.

Nr.	Arbeitsschritte	
1.	<i>Seitennähte steppen , zusammen versäubern</i>	
2.	<i>Seitennähte absteppen</i>	
3.	<i>Saum anbügeln (Markierung 2 und 6cm)</i>	
4.	<i>Innenbeinnaht steppen und versäubern</i>	
5.	<i>Saum knappkantig steppen (Beginn an der Innenbeinnaht!)</i>	
6.	Tailenweite feststellen (Anprobe) Dazu das Bündchen anstecken und das Teil anprobieren , Weite festlegen und mit Kreide die vordere Mitte markieren.	
7a.	vorbügeln: Bündchen : eine Kante 1cm Vorbügeln In Form bügeln (rund)	
7b.	Schlaufen : Kanten zur Mitte	
8.	Schlaufen arbeiten: gebügelte Kanten genau gegen einander legen offene Seite knappkantig zusteppen	
9.	Schlaufenlänge festlegen und 5 Stück gleich lang schneiden	
10.	Ansatzhöhe für das Bündchen markieren	
11.	Bündchen anstecken : ungebügelte Kante des Bündchens anstecken, Das Bündchen geht jeweils bis 1cm über VM und im Untertritt bis 1 cm über den Schlitzbeleg !!!	
12.	Bündchen steppen danach ! Überstand Reißverschluss passend schneiden	
13.	beide Bundkanten vorne verstürzen Achtung : die untere Nahtkante steht 1 cm vor!	
14.	Bund innen: die vorgebügelte Kante sorgfältig über die genähte Ansatznaht stecken und von der rechten Seite knappkantig steppen. + füßchenbreit	

15.	Schlaufen positionieren nach Wunsch oder... Regel: (2 vorne, 2x ca. 4 cm hinter der Seitennaht, 1x genau über die Hintere Mitte) jeweils oben und unten knappkantig riegeln (= 3x steppen)	
16.	Knopfloch arbeiten (Abstand zur Kante 1.5cm)	
17.	Knopf annähen	
	Zur Fertigstellung der Hose muss jetzt nur noch die Länge genäht werden.	

Begriffserklärungen

Kantenmagnet: Hilfsmittel , das mittels eines Magneten auf der Stichplatte platziert wird, um den Abstand zur Nahtkante genau zu bestimmen.

Man misst den Abstand von der Nadel bis zur gewünschten Nahtbreite.

Knappkantig : das Nähfüßchen läuft an der Kante des Nähguts entlang, dadurch wird der Abstand gleichmäßig knapp. Er sollte 1.5-2mm betragen. Man muss sich am Füßchen der eigenen Maschine eine Orientierung suchen, da der Abstand bei jeder Maschine anders ist.

Füßchenbreit : Das Nähfüßchen läuft mit der Außenkante an einer Nahtkante entlang. Oft wird zunächst knappkantig gesteppt, in einem zweiten Arbeitsgang läuft das Füßchen entlang dieser Naht, so dass die typische Doppelabsteppung wie bei Jeans erreicht wird.

Pfeiltrenner : Hilfsmittel, das mit einer Metallspitze versehen ist und einer scharfen Kante in der darunter liegenden Innenrundung. Damit kann man genau unter einem Stich ansetzen und mit der Messerkante den Stich trennen. Dies ist eine große Erleichterung beim Trennen von Nähten.

Außerdem kann man damit fertig genähte Knopflöcher aufschneiden.